




SCHNITTSTELLE HEIZUNGSDATENBANK ÖÖ

ERFASSUNG DER ANLAGENNUMMER (QR-CODE)

Erfassung in Winchim (über Anlagenexplorer):

	<p>Die Anlagennummer (QR-Code) kann über die Eingabemaske der Feuerstätte manuell erfasst werden. Wenn noch keine Anlagennummer vorhanden ist, ist das Feld grau. Zum Erfassen der Anlagennummer einfach auf das graue Feld klicken.</p>
	<p>Damit die Anlagennummer eingetippt werden kann nochmal auf „Anlagennummer ändern“ klicken. Danach kann die Anlagennummer eingetippt werden. (es werden automatisch Großbuchstaben und Zahlen akzeptiert) Hinweis: Das erste Feld bezeichnet die Betriebsnummer und kann leer gelassen werden.</p>

Sobald die Anlagennummer erfasst wurde, wird sie sowohl im Anlagenexplorer als auch in der Eingabemaske angezeigt.





Farben der Anlagennummer:

<p>Übertragungsstatus HDB</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Keine Auswahl <input type="checkbox"/> Nicht übertragen <input type="checkbox"/> Vorbereitet <input type="checkbox"/> Korrekt übertragen <input type="checkbox"/> Fehler bei der Übertragung <input type="checkbox"/> GIS fehlt <input type="checkbox"/> Kein Ber. <p>Vorbereiten</p>	<p>Die Farbe der Anlagennummer gibt dabei den Übertragungsstatus zur Heizungsdatenbank wieder.</p> <ul style="list-style-type: none"> Grau = Anlage wird nicht übertragen (nicht HDB-Pflichtig) Gelb = Anlage ist vorbereitet aber noch nicht übertragen Grün = Anlage wurde korrekt an die HDB übermittelt Rot = Fehler bei der Übertragung der Anlage Blau = GIS-Check noch offen (der Standort der Anlage ist nicht klar) Braun = Fremdanlage (Keine Berechtigung zur Erfassung)
---	---





Erfassung mit Appchim (el. Kkehrbuch):

Die Erfassung über das elektronische Kkehrbuch kann über jedes beliebige Formular für Oberösterreich erfolgen. Dazu müssen die Formulare aber vorher auf die Geräte übertragen werden.

Vorbereitung: Übertragung der Formulare auf die Handy/Tablets:

	<p>Die Barcode-Erfassung für die Anlagendatenbank erfolgt über die Oberösterreichischen Befundformulare (frm-Dateien).</p> <p>Dafür müssen die Formulare zuerst mit Winchim Remote Service installiert werden. Dazu unter „PDF-Befund/PDF-Vorlagen verwalten“ die oberösterreichischen Formulare installieren. (Rechts auswählen und auf „Installieren“ klicken).</p> <p>Die Formulare werden danach von unserem Server heruntergeladen und installiert.</p>
	<p>Danach müssen die installierten Formulare auf die Geräte die sie benötigen übertragen werden.</p> <p>Dazu „PDF-Befund/PDF-Vorlagen übertragen“ aufrufen und die gewünschten Geräte auswählen.</p> <p>Alle Formulare markieren und durch Klick auf OK auf die Geräte übertragen.</p> <p>Die Übertragung dauert eventuell ein paar Minuten.</p> <p>Am Gerät sollte ggf. die App neu gestartet werden, damit werden die Formulare dann automatisch installiert.</p>

Erfassung der Anlagennummer über den QR-Code:

	<p>Es gibt dabei mehrere Möglichkeiten, den QR-Code einzuscannen. Am einfachsten ist der Aufruf über den Appchim-Anlagenexplorer (direkt aus der Arbeitsliste).</p>
	<p>Im Anlagenexplorer können Abgasanlagen und Feuerstätten neu angelegt oder bearbeitet werden. (Klick auf „Bearbeiten“)</p> <p>Um die Daten bzw. vor allem den QR-Code für die Feuerstätte zu erfassen, muss dann ein Befund geöffnet werden.</p>
	<p>Jedes OÖ-Formular (FRM-Datei !!!) enthält nun einen Knopf „Barcode“. Damit wird der Barcode-Reader gestartet und der Barcode kann eingelesen werden:</p>  <p>Alternativ wäre es auch möglich, den QR-Code einfach einzutippen.</p> <p>Wichtig: Die Erfassung der Befunde erfolgt immer über FRM-Dateien!! (Direkt über PDF erfasste Eingaben werden nicht ins Winchim übernommen!)</p>

Wichtig ist es, das Formular durch Klick auf den Pfeil „Weiter“ fertigzustellen und zu speichern. Die Synchronisierung mit Winchim erfolgt nach einigen Minuten automatisch.

Damit ist der QR-Code für die Anlage erfasst und kann künftig mit der Heizungsdatenbank synchronisiert werden.

ÜBERSICHT ÜBER ERFASSTE ANLAGEN MIT DER BEARBEITUNGSLISTE

(Hinweis: Diese Funktion wird erst mit der Winchim-Version 4.1.0 freigeschaltet! – ab 25.5.2026)

Über die Bearbeitungsliste (Aufruf über „Objektverwaltung/Bearbeitungsliste“) können Feuerstätten (oder zukünftig auch Prüfberichte, bzw. Messungen) aufgelistet werden, die zur Übertragung an die Heizungsdatenbank vorbereitet wurden.

Dazu in der Bearbeitungsliste die Rubrik „Feuerstätten“ (oder auch „Messungen“) verwenden.

OBJEKT	MITARBE...	ROUTE...	SUCHNAME	ADRESSE
0 A110020	A	MU	Obermuster Waltraud	Am Heuberg 7
0 A110070	A	MU	Teichmann Barbara	Fredenbachergasse 5
0 A110090	A	MU	Zweig Susanne	Hasenrathstraße 34
0 B10193	A	KA	Blank Thomas, Dr.	Kudlerstraße 45
0 B10196	A	KA	Trigger Rosina	Kudlerstraße 66
0 _Vorlage	A	<keine>	Haidenthaler Martin	Mayrpeterweg 30/1

Messung	Nr	Bezeichnung	B/kw	An/Nr	S	Synodatum	Fehler
18.01.2017	F1	Wohnzimmerkamin	F		0		

ZURÜCKSTELLEN DER ZU ÜBERTRAGENDEN DATENSÄTZE

Wird der Übertragungsstatus auf die gelben („Vorbereitet“) Datensätze gestellt, so werden alle zur Synchronisation vorbereiteten Datensätze angezeigt. Diese können hier auch wieder zurückgestellt werden.