


Kehrstellenaufnahme


1 EINRICHTUNG

Für die Erfassung des Kehrstellenaufnahmeblatts wurde das Erfassungsformular „N_Aufnahmeblatt.frm“ sowie die PDF „N_Aufnahmeblatt.pdf“ programmiert.

Die Installation der Formulare erfolgt über Winchim Remote Service unter „PDF-Befunde/PDF-Befunde verwalten“. (siehe Screenshot)



Zur Installation der beiden Formulare auswählen und auf „Installieren“ klicken.



Danach müssen die beiden Formulare auf die Geräte übertragen werden.


Dazu im Menü „PDF-Befunde übertragen“ auswählen.

Dann links die gewünschten Geräte markieren und rechts die beiden neuen Formulare.

(Hinweis: Für die korrekte Ausführung ist mindestens die App-Version 3.7.3 erforderlich)

2 VERWENDUNG DER KEHRSTELLENAUFNAHME IN APPCHIM


2.1 EINSTELLUNG DER FORMULARE ZUR AUTOMATISCHEN VERWENDUNG



Unter „Einstellungen“ kann in der App das Formular „N_Aufnahmeblatt.frm“ für das Objekt eingestellt werden.


Das ist zwar für die Verwendung nicht unbedingt erforderlich, erleichtert allerdings die Bearbeitung mit dem Anlagenexplorer.

2.2 DEFINITION DER ANLAGEN IM ANLAGENEXPLORER



Die Kehrstellenaufnahme für ein Objekt wird am einfachsten über den Anlagenexplorer in der Arbeitsliste gestartet.

Im Anlagenexplorer müssen alle im Objekt vorhandenen Anlagen einmal angelegt werden. Um eine Feuerstätte anzulegen, umzubenennen oder an einen anderen Rauchfang anzuschließen, muss die Feuerstätte einmal markiert und dann auf „Bearbeiten“ bearbeitet werden.



Beim Bearbeiten der Anlage kann der Benutzungsberechtigte (=Partei) die zugeordnete Abgasanlage ausgewählt werden.

Eine Neuanlage, bzw. eine Änderung der Bezeichnung (Nummer) ist hier ebenfalls möglich.

Die vollständige Erfassung aller Anlagen ist für die Erstellung des Aufnahmeblattes grundlegende Voraussetzung.

2.3 ERSTELLUNG DER KEHRSTELLENAUFNAHME

Zur Erfassung des Kehrstellenaufnahmeblatts ist am einfachsten das Objekt, bzw. (falls vorhanden) die gewünschte Partei markieren (wird rot eingefärbt) und dann den Pfeil rechts oben klicken.

Damit wird (wenn wie oben beschrieben das Formular bereits definiert wurde) automatisch das Aufnahmeblatt gestartet. Falls das Formular nicht definiert ist, muss das Formular „N_Aufnahmeblatt.frm“ aus den verfügbaren Formularen ausgewählt werden.

Kehrstellenaufnahme Franz u. Auinger	
	Allgemein
	Objekt
	Verfüger
	Rechnung

Objektnummer
0378

Aufnahmegrund
☒ Neuaufnahme ☐ Änderung ☐ Abmeldung

Eigentümer / Mieter
☒ Eigentümer ☐ Mieter

Zusätzliche Angaben zum Objekt
☐ kontrollierte Wohnraumlüftung
☒ Solaranlage
☐ Wärmepumpe
☐ Erdwärme
☐ Fernwärme
☐ Elektroheizung

Ortsklasse
☐ A ☐ B ☒ C

Damit wird (nach der Parameterauswahl) die Formulareingabe gestartet. Hier müssen nun einfach alle erforderlichen Daten aufgenommen werden.

Es werden alle Abgasanlagen und die daran angeschlossenen Feuerstätten der Reihe nach aufgerufen und die Daten dazu müssen eingegeben werden.

Nach Abschluss der Aufnahme wird die PDF dazu automatisch erzeugt.

Die eingegebenen Daten sowie die PDF-Datei wird an das Büro übertragen.

Wichtiger Hinweis:

Durch die Erfassung der Kehrstellenaufnahme werden **keine Leistungen** angelegt oder verändert. Es wird damit lediglich ein Protokoll, bzw. das Aufnahmeblatt erstellt. Für die Verrechnung, bzw. zur Erbringung der im Aufnahmeblatt angeführten Tätigkeiten müssen die Leistungen im Winchim weiterhin **manuell** erfasst werden!